


ヒストリカルデータツール

HD1

designed by 素数ソフトウェア

説明書 (v1.0)



本ソフトウェアをご使用になる前に必ず使用許諾条件をお読みください。本ソフトウェアを使用された場合、使用許諾条件に同意されたものと見なします。

重要【必ず守る】

本ソフトウェアで作成したヒストリカル・データを利用される際は、必ず、今お手持ちのヒストリカル・データをバックアップしてください。

重要【必ず読む】

本ソフトウェアは、無償、無保証、無補償の条件の下で提供されます。本ソフトウェアを使用されて生じたいかなる結果に対しても、作者や著作権者は一切の責任を負いません。

重要【必ず読む】

本ソフトウェアは、日本国金融庁に未登録の業者による外国為替証拠金取引、およびその他の金融商品の取引を推奨するものではありません。

本説明書で使用している画像の一部は、開発中のものを使用しています。

一部、画面が最新版と異なる場合があります。

MetaTrader は MetaQuotes Software Corp. の登録商標です。

本ソフトウェアについて

お問い合わせ窓口	https://indicators.sosu-software.com/enquiry-ja/ お問い合わせは、上記 URL よりお送り願います
取扱種別	ライセンス料が無料のソフトウェア
動作環境	「動作環境（5 ページ）」をご覧ください
インストール・アンインストール方法	「インストール／バージョン・アップ方法（6 ページ）」および、「アンインストール方法（6 ページ）」をご覧ください

目次

本ソフトウェアについて.....	1
使用許諾条件.....	3
動作環境.....	5
インストール／バージョン・アップ方法.....	6
アンインストール方法.....	6
起動方法.....	7
使用方法.....	8
トラブルシューティング（こんなときは）	10
「ディスクに十分な空き領域がありません」と表示された.....	10
指定した期間のヒストリカル・データが一部取得できない.....	10
データ提供元が提供している一部の通貨ペアがリストに表示されていない.....	10
新しくサポートしてほしいデータ提供元があるのですが.....	10
バージョン履歴.....	11

使用許諾条件

本ソフトウェアをご使用いただくには、使用許諾条件に同意する必要があります。本ソフトウェアを使用された場合、この使用許諾条件に同意されたものと見なします。

1. 用語の定義

- 本ソフトウェア

「ヒストリカルデータツール HD1 for MT4」を指します。

- ユーザ

本ソフトウェアの使用許諾を得た個人を指します。

- 作者

本ソフトウェアの作者を指します。

- 著作権者

本ソフトウェアの著作権を有する者を指します。

2. ユーザの権利、義務、禁止事項

1. 作者、著作権者は、ユーザに対して、本ソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不可能な権利を許諾します。
2. ユーザは、自身が使用する目的でヒストリカル・データを取得する目的に限り、本ソフトウェアを使用できます。本ソフトウェアを用いて他人のためにヒストリカル・データを取得したり、使用予定のないヒストリカル・データを取得するなどの行為は、ヒストリカル・データのご提供者様のご迷惑となりますので、禁止します。
3. ユーザは、パソコンの故障等に備える目的で、本ソフトウェアのバックアップを保管することができます。
4. ユーザは、形態や手段の如何を問わず、本ソフトウェアを使用する権利を他人に譲渡することはできません。
5. ユーザは、形態や手段の如何を問わず、本ソフトウェアをリバース・エンジニアリングしてはなりません。
6. ユーザは、本ソフトウェアを再頒布してはなりません。ただし、著作権者の書面による明示的な許諾を得た場合はこの限りではありません。
7. ユーザは、作者および著作権者が彼らの権利を行使することを正当な理由なく妨げ、もしくは遅延させてはなりません。

3. 作者および著作権者の権利、義務

1. ユーザがこの使用許諾条件に違反した場合、作者および著作権者は、当該ユーザに対する本ソフトウェアの使用許諾を即時終了させる権利を有します。

4. 免責事項、制約事項

1. 本ソフトウェアは、外国為替証拠金取引やその他のあらゆる取引を勧誘、推奨、助言するものではありません。
2. 本ソフトウェアを使用して生じた如何なる結果（投資判断やその結果生じた損益、本ソフトウェアの出力結果を利用した結果、取引プラットフォームの動作に支障を来した場合を含むが、それらに限らない）についても、作者および著作権者は責任を負いません。
3. 本ソフトウェアは現状有姿で提供されます。作者および著作権者は、本ソフトウェアの不具合修正や改善などを含むユーザからの要求に応える義務を負いません。
4. 本ソフトウェアは日本国内で使用されることを前提としています。ユーザが本ソフトウェアを日本国外で使用した場合に生じるいかなる法的な問題（当該地域における第三者の知的財産権に関する紛争を含むが、これに限らない）においても、作者および著作権者は責任を負いません。

5. その他

1. 本使用許諾条件に定めのない事項については、日本国の法律によります。
2. 本使用許諾条件に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、作者または著作権者の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とします。

使用許諾条件、以上

動作環境

本ソフトウェアを動作させるには、以下の条件を全て満たす環境が必要です。

- OS
 - Windows 10 日本語版 Home Edition (version 1809 以降); または
 - Windows 10 日本語版 Professional Edition (version 1809 以降); または
 - Windows 11 日本語版 Home Edition; または
 - Windows 11 日本語版 Professional Edition
- インターネットに接続している
- C:ドライブ（テンポラリフォルダを移動している場合はテンポラリフォルダのあるドライブ）の空き容量が 3GB 以上
- 本ソフトウェアのデータ出力先フォルダのあるドライブの空き容量が 3GB 以上
- 1280×720 ピクセル以上（※注）の解像度を持つディスプレイ

※注

ただし、Windows の設定で「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を 100% よりも大きく設定している場合は、その割合分大きい解像度が必要です。

例えば、「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を「125%」に設定している場合は、 $(1280 \times 1.25) \times (720 \times 1.25) = 1600 \times 900$ ピクセル以上の解像度を持つディスプレイが必要です。

インストール／バージョン・アップ方法

本ソフトウェアを正しく動作させるため、以下の手順に従ってインストール作業を実施してください。

インストーラーを起動する

HD1-V.V-XXXXXXX-Setup.msix（Vには本ソフトウェアのバージョン番号を表す数字、Xには数字が入ります）をエクスプローラーでダブルクリックして起動します。

インストーラーが起動します。

「インストール」ボタンを押すと、自動的に HD1 がインストールされます。

MEMO

「準備ができたら起動」にチェックを入れておくと、インストールが完了すると本ソフトウェアが自動的に起動します。




アンインストール方法

本ソフトウェアをご使用にならない場合は、次の手順でアンインストールすることができます。

- ① Windows のスタートメニューで、「HD1」とタイプします。
- ② 「ヒストリカルデータツール HD1」が選択されていることを確認します。
- ③ 「アンインストール」をクリックします。

MEMO

アンインストールは通常、数秒で完了しますが、スタートメニューに「アンインストール中」との表示が残ったままになる場合があります。この場合で、Windows からログオフしたり、Windows をシャットダウンしたりしても問題ありません。




MEMO

本ソフトウェアをアンインストールしても、本ソフトウェアにより作成されたヒストリカル・データは削除されません。

起動方法

Windows のスタートメニューで、「HD1」とタイプすると (①)、本ソフトウェアのアイコンが現れます (②)。このアイコンをクリックすると、本ソフトウェアを起動できます。



使用方法

MEMO

初回の起動時のみ、使用許諾条件に同意いただくための画面が表示されます。本ソフトウェアをご使用いただくには、使用許諾条件に同意してください。

本ソフトウェアが起動すると、右図のような画面が表示されます。

①で、ヒストリカル・データを取得するデータ提供元を選択します。

②で、ヒストリカル・データを取得する通貨ペアを選択します。

③で、ヒストリカル・データに含めたい期間を指定します。

The screenshot shows the 'Historical Data Tool' window. It has a green title bar and a main area with a light gray background. On the right, there is a green sidebar labeled '広告' (Advertisement). The main area contains several settings:

- ① **ブローカーを選択してください (B)**: A dropdown menu with 'Axiory (スタンダード)' selected.
- ② **通貨ペアを選択してください (S)**: A dropdown menu with 'USDJPY' selected.
- ③ **ヒストリカルデータの期間を選択してください (P)**: Two date pickers. The first is '2015.01.01 00:00' and the second is '2024.04.11 18:09'. A red dashed box highlights this section.
- ④ **出力するファイルの形式を選択してください (F)**: Two checkboxes, 'CSV' and 'HST', both of which are checked.
- ⑤ **ヒストリカルデータを生成する (R)**: A button at the bottom.

At the bottom right, there is a status area with three green checkmarks and text: '✓ ヒストリカルデータをダウンロードしています', '✓ ヒストリカルデータを処理しています', and '✓ ファイルを出力しています'. Below these is a '完了' (Completed) button.

MEMO

実際に取得できるデータは、データ提供元から提供されている範囲に限られます。
例えば、2001.01.01 00:00～2024.04.01 00:00 と指定しても、データが 2005 年の分からしか提供されていない場合、2001～2004 年のデータは最終出力結果には含まれません。

④で、ヒストリカル・データをどの形式で出力するかを選択します。

MEMO

CSV は、テキスト形式のデータです。MetaTrader のヒストリーデータ管理画面でインポートできるほか、テキストエディタや Microsoft Excel などの表計算ソフトで開いて、内容を確認したり、編集したりできます。

HST は、MetaTrader 固有のヒストリカル・データの形式です。HST ファイルは、直接データフォルダの history フォルダ内にコピーすることにより、簡単に取得したデータをチャートに反映させることができます。HST ファイルは、MetaTrader のヒストリーデータ管理画面でインポートすることもできます。

①～④の設定を確認したら、⑤のボタンをクリックします。

次のページへ続く

取得したヒストリカル・データの保存先を訪ねるダイアログが表示されます。保存に使用するフォルダを開いた状態で、「開く」ボタンをクリックします。

MEMO

実際には、指定したフォルダの下に、<データ提供元名>のフォルダが作成され、そのフォルダの中に<通貨ペア名>のフォルダが作成されます。CSV ファイルや HST ファイルは、<通貨ペア名>のフォルダの中に保存されます。

ヒストリカル・データのダウンロードが始まります。進捗は右下に表示されています。「キャンセル」ボタンをクリックすると、途中でキャンセルすることができます。

全ての処理が完了すると、出力先フォルダには、1 分足、5 分足、15 分足、30 分足、1 時間足、4 時間足、日足、週足、月足の各ファイルが出力されています。

出力されるファイルのファイル名はファイルの形式によって異なり、以下のようになります。

出力ファイルの形式	ファイル名	例（USDJPYの1時間足の場合）
CSV	<通貨ペア名>-<時間足(M1, M5, ...)>.csv	USDJPY-H1.csv
HST	<通貨ペア名><時間足を示す数字>.csv	USDJPY60.hst

出力先フォルダを開くか訪ねるダイアログ・ボックスが表示されます。「はい」をクリックすると、出力先フォルダがエクスプローラーで開きます。

重要【必ず守る】

本ソフトウェアで作成したヒストリカル・データを利用される際は、必ず、今お手持ちのヒストリカル・データをバックアップしてください。

万が一、本ソフトウェアが作成したヒストリカル・データに不具合があった場合でも、作者や著作権者は一切の責任を負いかねます。

MEMO

本ソフトウェアで作成したヒストリカル・データの利用方法は、サポート対象外です。

ただし、本ソフトウェアで作成したヒストリカル・データに不都合があると思われる場合は、お問い合わせを承ります。表紙に記載のお問い合わせ先よりお問い合わせ願います。

MEMO

HST ファイルを MetaTrader 4 の history フォルダに直接コピーした場合、コピー後初めてその通貨ペアを MetaTrader 4 で表示するとチャートにヒストリカル・データが反映されていない場合があります。この場合、MetaTrader 4 を直ちに終了させ、もう一度起動すると、コピーした HST ファイルのヒストリカル・データがチャートに反映されます。

トラブルシューティング（こんなときは）


「ディスクに十分な空き領域がありません」と表示された

最終出力先フォルダのあるドライブの空き容量が不足しているか、C:ドライブ（テンポラリフォルダの場合）を変更している場合はテンポラリフォルダのあるドライブの空き容量が不足しているため、ヒストリカル・データを保存できませんでした。

ドライブの空き容量を確保してください。

MEMO

データ提供元や通貨ペアによっても異なりますが、最終出力先1年分あたり、120～200MB程度の空き容量が必要です。



指定した期間のヒストリカル・データが一部取得できない

取得できない期間のデータが、データ提供元から提供されていない可能性があります。

データ提供元のヒストリカルデータのダウンロードページをご確認いただき、取得できない期間について、ヒストリカル・データが提供されてるかご確認ください。データ提供元が提供されているのも関わらず、本ソフトウェアで取得できないヒストリカル・データがある場合は、表紙に記載のお問い合わせ先よりお問い合わせ願います。

データ提供元が提供している一部の通貨ペアがリストに表示されていない

表示されない通貨ペアは、本ソフトウェアではサポートされません。諸般の事情により、本ソフトウェアは、データ提供元からヒストリカル・データが提供されている全ての通貨ペアをサポートしていない場合があります。

新しくサポートしてほしいデータ提供元があるのですが

ヒストリカルデータへのアクセスがパスワード等で保護されておらず、1分足のデータが提供されているデータ提供元は、サポートできる可能性がございます。表紙に記載のお問い合わせ先より、ご要望をお寄せください。

なお、ご要望はかならずしもお応えできるわけではございませんので、あらかじめご了承ください。

バージョン履歴

1.0 (2024 年 4 月 22 日)

- 正式版初版